



## Configuración de dataloggers SenNet con plataforma Spacewell

En el presente documento, le indicamos como configurar los Dataloggers SenNet en la plataforma de monitorización Dexma.

Lo primero es logarse en su cuenta de la plataforma Spacewell e ir a la parte de configuración, situada arriba a la derecha () . Una vez dentro del menú de configuración, debe pulsar en **concentradores > "registrar un nuevo concentrador"**.

Al pulsar sobre el botón, abriremos una página para seleccionar el tipo de concentrador, hay que seleccionar cualquiera de los dos modelos de Satel, el Satel DL161 o el Satel DL160.

Tras pulsar, seremos redirigidos a una página para rellenar los siguientes datos:



Donde debemos rellenar los campos con la siguiente información:

- **Nombre:** Identificativo de este concentrador (ubicación, nombre del centro, etc).
- **Clave:** MAC del dispositivo, es un identificador único que viene indicado en la etiqueta trasera del equipo o bien debe cogerse de la interface web.



Por ejemplo, en el caso de esta etiqueta, la clave deberá ser **00:11:22:33:44:55**

Este punto es muy importante ya que, si no está correctamente cumplimentado, el dispositivo no insertará datos en la plataforma.

- **Número de Teléfono:** Es para avisos y en nuestro caso es irrelevante.
- **Zona Horaria:** Definir la zona horaria de la instalación

Tras rellenar estos puntos, pulsaremos en "Guardar" y ya tendremos definido nuestro dispositivo SenNet IoT con tecnología de la plataforma.

